

ダイヤルアップ接続設定ガイド - MacOSX

1. アップルメニューの『システム環境設定』を選択します。



2. システム環境設定の『ネットワーク』を選択します。



3. ネットワークの画面において、以下の内容を確認します。

000	ネット	ワーク	0
141 1411688 74	■ ▲ ※ スプレイ サウンド ネットワー	2 RMF+3.9	
2	場所:自動		
RT PARTS	2 TCP/IP PPP	• フロキシ (モデム)	
	設定 PPP を使用	3 📑	
IP 77 K (PPP 17	レス: バから割り当てられます)	210.189.44.10 210.189.44.15	75=>)
サブネットマ	スク:		
R	-9:	inetcom.jp 5	752)
		例:apple.co.jp. earthlink.n	et
			_
 RETSU 	いようにするにはカギをクリック	0L#7. OC	今年ぐ通用

- 1.『内蔵モデム』が選択されているか確認します。
- 2.『TCP/IP』のタブを選択します。
- 3. 『PPP を使用』を選択します。

4.『ドメインネームサーバ』には、以下の数字を入力して 〈ださい。

210.189.44.10 / 210.189.44.15

5. 『検索ドメイン』には [®]kyoto-inet.or.jp』と入力して下 さい。

6.『今すぐ適用』をクリックし、設定の反映をします。

(裏面に続きます)



4. 引き続き、ネットワークの画面において以下の内容を確認します。

000		ネットワーク		0
BI MATTER	F12761 9928	* *>>7-9 KBD74	2.7	
0	場所	: (nn	•	
表示 内	蔵モデム 「TCP/I	(PPP)70#5	1 TTL	
	サービスプロバイダ:	inetcom	(x72a2)	
	電話番号:	NX-NNK-NKK	<u>4</u>	
	代發動号:		<u>(オプション)</u>	
	アカウント名:	taro19@xx.inetcom.	_{ip} 6	
	パスワード:			
	8	 (スワードを保存す このチェックボックス4 すべてのユーザがパス5 ターネットアカウントレ PPPオブション 	「る モチェックすると、このコンピュ- ワードを入力することなく、この- こアクセスできるようになります。	-90 (>
			·	
 RE 	できないようにするには	りギをクリックします。	9 (***	
		Construction of the local division of the lo		

5. さらに、ネットワークの画面において以下の内容を核にします。

000	ネットワーク	0
1475888 Pr276-	(サウンド ネットワーク EMP/スク	
0	4//1: (自動) 📭	
表示: 内蔵モデム		
	TCP/IP PPP 7045 174	_
£71	Apple Internal 56% Modem (v.90)	
	モデム内蔵のエラー訂正と圧縮を使用する	
スピーク	D: ◎入 ○切	
917)	↓: ●トーン 図電話をかける前に発信音を確認する ○ パルス	
(3 マン・ニューバーにモデムステータスを表示する	
(i) RETRUISER	するにはカギをクリックします。	

6. 接続アイコン(上記メニューバー)で『接続』を選択すると接続が開始されます。



~ 以上で設定は終了となります。お疲れさまでした。 ~

パ内蔵モデム』が選択されているか確認します。
 パワPP』のタブを選択します。
 パサービスプロバイダ』には『kyoto-Inet』と入力します。
 電話番号』には 0570-005300 を入力します。
 (会員様ご利用の電話番号ではありません。)
 パ枯番号』は空白のままにします。
 アカウント名』には、登録完了通知書の『ダイヤルアップ接続専用アカウント』を入力します。
 パスワード』には、登録完了通知書の『ダイヤルアップ接続専用パスワード』を入力します。
 パスワードを保存する』にチェックを入れます。
 「今すぐ適用』をクリックし、設定の反映をします。

- 1.『内蔵モデム』が選択されているか確認します。
- 2. "モデム」のタブを選択します。
- 3. 『メニューバーに ~ 表示する』 にチェックすることによっ
- て上記メニューバーに接続アイコンが作成されます。
- 4.『今すく適用』をクリックし、設定の反映をします。