

ダイヤルアップ接続設定ガイド – Windows

Windows では、「ダイヤルアップ・スタータキット」を利用することで、簡単に設定いただけます。 以下にその方法をご案内いたします。

「ダイヤルアップ・スタータキット」をご利用になる前に

動作環境:Windows98, Windows2000, WindowsMe, WindowsXP。(Windows NT は非対応です) この「ダイヤルアップ・スタータキット」が使用可能OSでも、ダイアルアップルータによる接続をされている場合、お使いいただ くことは出来ませんのでご了承ください。ダイヤルアップルータのマニュアルを参考に設定のほどよろしくお願い申し上げます。 以下の設定方法に掲載している画面は、実際と異なる場合がございます。

設定方法

- 1. 京都アイネットホームページ(http://www.kyoto-inetbb.jp/)より、ツールのダウンロードを行なってくだ さい。
- 2. ダウンロードしたツールを起動すると、下記の画面が表示されます。「新規作成」ボタンをクリックしてく ださい。



🍯 duf.inetcom.jp スタータキット この接続に付ける名前: kyo ユーザー名: 👳

以下の各項目に入力いただき、「作成」ボタンをクリックします。 3.

ıf.inetcom.jp スタータキット 🔀	この接続に 付ける名前	kyoto-Inet (任意でも可)
この接続に付ける名前: kyoto-linet		
ユーザー名: booxxxx @dukyoto-inet.or.p パスワード: ******** ****************************	¬_++* タ	登録完了通知書に記載の「ダイヤルアップ接続
		専用接続アカウント」をご入力ください。
	パスワード	登録完了通知書に記載の「ダイヤルアップ接続
		専用接続パスワード」をご入力ください。
	接続方法	「一般加入電話回線」を選択してください。
	アクセスポイント	「接続方法」に合った電話番号が表示されます。
	電話番号	変更の必要はございません
	モデム	接続にご利用される「モデム」と電話回線の「回線
		種別」をご選択〈ださい。
	このダイヤルアップ	インターネット接続をこのスタータキットで作成したダ
	接続を「既定の	イヤルアップ接続アイコンでご利用される場合、チェ
	接続」にする	ックをお入れ〈ださい。(チェック済みを推奨)

4. 最後に設定完了のダイアログが表示され、自動設定を完了します。

~ 以上で設定は終了となります。お疲れさまでした。 ~